



SURE Cleaner & Degreaser DVM

Detergente desengrasante en bolsas Divermite

Descripción

SURE Cleaner & Degreaser es parte de una exclusiva gama de productos de limpieza profesional en base a plantas, 100% biodegradable que cubre todas las necesidades de una limpieza diaria. SURE Cleaner & Degreaser es un desengrasante enérgico concentrado para la limpieza de todas las superficies muy sucias en la cocina, tales como aparatos, campanas, encimeras y mesas de cocinas. También es adecuado para la limpieza en profundidad de suelos y como decapante.

Bolsa monocapa totalmente reciclable

Propiedades

- Adecuado para la limpieza de todas las superficies muy sucias
- Buena humectación de las superficies
- Sin perfume ni colorantes
- Contiene ingredientes a base de plantas de los recursos renovables
- 100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales
- Sin clasificación de Peligroso para el medioambiente, sin advertencias de seguridad de las soluciones de uso para el usuario

Beneficios

- Su formulación concentrada proporciona un excelente coste en uso
- Su fórmula enérgica elimina la grasa y deja las superficies limpias y brillantes
- Reduce el impacto ambiental
- Para dosificación consistente y controlada a través del sistema dosificador Divermite

Modo de empleo

SURE Cleaner & Degreaser se suministra en bolsas flexibles diseñadas para encajar en el sistema de dosificación Divermite de Diversey.

Limpieza por pulverización:


1. Llene la botella pulverizadora de 750 ml con agua y agregue 1 dosis (11,5 ml) de SURE Cleaner & Degreaser (concentración 1,5%).
2. Retire los residuos antes de aplicar el producto.
3. Rocíe la superficie con la solución y limpie con un paño húmedo.
4. Enjuague las superficies en contacto con alimentos con agua limpia y deje secar al aire.

Limpieza general con cubo o suelos:

1. Llenar el cubo con 3,5L de agua templada y añadir 3 dosis (3x11,5ml) de SURE Cleaner & Degreaser (concentración al 1%).
2. Retire los residuos antes de aplicar el producto.
3. Aplique la solución y limpie las superficies con un paño, un cepillo o un sistema de fregona.
4. Enjuague las superficies en contacto con alimentos con agua limpia y deje secar al aire. Para superficies muy sucias aplicar solución y dejar actuar el producto un par de minutos antes de fregar la superficie.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser DVM

Información técnica

Apariencia:	líquido incoloro a amarillo pálido
pH (producto puro):	> 11
pH (en uso):	~ 11
Densidad Relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Viscosidad (m.Pas; 25°C):	≈ 25

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

En las condiciones de uso recomendadas, SURE Cleaner & Degreaser es adecuado para su uso en todos los materiales que se encuentran comúnmente en las cocinas, excepto metales blandos como el aluminio, el cobre o el latón.

Información medioambiental

*La fórmula de SURE Cleaner & Degreaser es 100 % biodegradable según la prueba OECD 301B. Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de conformidad con los requisitos del Reglamento de detergentes de la UE, CE 648/2004. SURE Cleaner & Degreaser tiene la certificación (UE: NL/020/045) que cumple los criterios de la etiqueta ecológica de la UE como producto respetuoso con el medio ambiente.

Bolsa monocapa totalmente reciclable, se puede eliminar etiqueta y tapón fácilmente. Reciclaje sencillo donde se requiera

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 24/10/2022 es-ES (K00209)